



# Проект «Радон в современном городе». Регистрационная карточка

Город

Район

Область

Улица

№ дома

Корпус

Этаж

Тип здания

  

жилой  
многоквартирный  
другое

Класс

энергоэффективности  
здания

Всего  
этажей

Год постройки

- до 1900 г.  
 1900-1949 гг.  
 1950-1969 гг.  
 1970-1989 гг.  
 1990-1999 гг.  
 2000-2009 гг.  
 после 2010 г.  
 год

Материал стен

- дерево  
 кирпич  
 шлакоблок  
 бетон. блок  
 ж/б панель  
 монолит  
другое

Вентиляция

- вентканал на кухне  
 вентканал в с/у  
 продухи в раме  
 продухи в стене с выходом на фасад  
 бризер  
 мех. приточно-вытяжная  
 кондиционер

Материал  
перекрытий

- дерево  
 железобетон  
другое

Оконные рамы

- дерево  
 пластик  
 деревянный  
стеклопакет

Кол-во комнат  
в квартире

Проветривание в период измерения

- почти постоянно  
 регулярно  
 эпизодически,  
редко
- 1-3 недели без  
проветривания  
 более 1 месяца без  
проветривания

Курение

- никто из членов семьи не курит  
 в семье есть курильщики, но никто  
не курит в этом помещении  
 в помещении регулярно курят

Кол-во жильцов  
в квартире

до 16 лет взрослые

 

Дата установки

Номер радиометра 1

Номер радиометра 2

Дата снятия

Детекторы  
стояли в одной  
комнате?

  

Место измерения 1

 жилая  спальная

Место измерения 2

 жилая  спальная

**Инструкция по установке.** Радиометры радона необходимо извлечь из заводской упаковки. Внутри радиометра находится хрупкий чувствительный элемент (детектор), поэтому вскрывать крышку радиометра не следует. Если это произошло, необходимо незамедлительно ее закрыть. Радиометр радона нужно поместить в квартире в жилой или спальняной комнате (не подходят кухня, коридор, туалет и т.п.). При наличии в квартире нескольких комнат поставить радиометры в разные комнаты. Если квартира однокомнатная – поставить рядом в этой комнате. Радиометр следует разместить на открытой поверхности, на высоте 1-2 метра от пола и на расстоянии более 1 метра от дверных и оконных проемов. Например, можно поместить радиометр на шкаф, полку, стол. Нельзя размещать радиометр за закрытыми дверцами мебели. Радиометр должен быть недоступен для маленьких детей и домашних питомцев. Не следует перемещать радиометр в другое помещение во время экспонирования. После установки радиометра необходимо заполнить регистрационную карточку. Обратите внимание на правильность записи даты установки и номера радиометра (шестизначный номер на крышке). Пожалуйста, по возможности, после заполнения сфотографируйте анкету на телефон и отправьте координатору проекта (vk.com или e-mail). Об окончании экспонирования мы сообщим дополнительно (примерно через 3 месяца). Вам необходимо будет поместить радиометры в полиэтиленовый пакет, записать дату снятия и передать с анкетой организаторам проекта.  
**Координатор проекта: Александра Онищенко, e-mail: radon@ecko.uran.ru, сайт проекта : eern.ru, соц. сети: <https://vk.com/radonurban>**